



Anbieter: hosting.verio.de
Paket: Mail Account

Eingehendes Messaging für die Microsoft Online Services von Vodafone aktivieren

Um Emails die an Ihre Domäne gesendet werden mit den Microsoft Online Services von Vodafone empfangen zu können müssen Sie den MX-Record Ihrer Domäne ändern und „Eingehendes Messaging“ in der Verwaltungskonsole aktivieren. Um die in dieser Anleitung beschriebenen Schritte durchzuführen benötigen Sie administrative Anmeldeinformationen von Ihrer Domänen-Registrierungsstelle und von der Microsoft Online Services Verwaltungskonsole.

Diese Anleitung erklärt Ihnen die wenigen erforderlichen Schritte um Eingehendes Messaging zu aktivieren.

- Eingehendes Messaging aktivieren.
- Den MX-Record bei Ihrer Domänenregistrierungsstelle ändern.

Eingehendes Messaging aktivieren

1. Öffnen Sie die Verwaltungskonsole (<https://admin.emea.microsoftonline.com>) und melden Sie sich mit Ihren Administrativen Anmeldeinformationen an
2. In der Registerkarte Benutzer **1** klicken Sie auf Domänen **2**
3. In der Liste **Alle Domänen**, klicken Sie auf Ihre Domäne **3**.

Microsoft® Online Services
Verwaltungskonsole

Willkommen Heiko Hinrichs
Abmelden

Startseite Benutzer Support Diensteinstellungen Migration

Übersicht Benutzerliste Domänen

Ansichten
Alle Domänen
Nicht überprüfte Domänen

Hilfethemen
Verwenden Ihrer Domäne mit Microsoft Online Services
Hinzufügen einer Domäne zu Microsoft Online Services
Aktivieren eingehender E-Mail für eine Domäne

Alle Domänen

Domänenname	Status	Eingehend	Typ
<input type="checkbox"/> acmenet.de	Überprüft	Deaktiviert	Autorisierend
<input type="checkbox"/> acmenet.emea.microsoftonline.com	Überprüft	Aktiviert	Autorisierend

Eingehendes Messaging für die Microsoft Online Services von Vodafone aktivieren



Anbieter: hosting.verio.de
Paket: Mail Account

4. Im den **Domäneneigenschaften** ¹ wechseln Sie auf die Registerkarte **Eingehendes Messaging** ² und klicken auf die Schaltfläche **Aktivieren** ³.

Domäneneigenschaften - acmenet.de ¹

Domäneneigenschaften Überprüfung Eingehendes Messaging ²

Eingehendes Messaging

Aktivieren Sie diese Domäne für den E-Mail-Empfang.

Eingehendes Messaging ist zurzeit: **Deaktiviert**

Um eingehende E-Mail für diese Domäne zuzulassen, klicken Sie auf "Aktivieren". Damit wird dieses Dialogfeld geschlossen, Ihre Änderungen werden gespeichert und der Assistent zum Aktivieren von eingehendem Messaging wird gestartet.

Hinweis: Nach der Aktivierung der E-Mail kann aufgrund der Replikationszeiten in Microsoft Online Services-Datenbanken eine Verzögerung von mehreren Stunden auftreten, bevor Sie Nachrichten empfangen können.

Aktivieren ³

[Weitere Informationen über eingehendes Messaging](#)

5. Klicken Sie im folgenden Assistenten auf die Schaltfläche **Aktivieren** und anschließend auf **Fertig stellen**.

Anbieter: hosting.verio.de
Paket: Mail Account

Den MX-Record bei Ihrer Registrierungsstelle ändern

1. Melden Sie sich bei Ihrem Account an. Die Internetadresse und die Zugangsdaten für Ihr „Control Panels“ erhalten Sie von Ihrer Registrierungsstelle.
2. Klicken Sie im Hauptmenü auf **Zone Manager**^① und anschließend auf **Übersicht**^②



3. In der **Domain Übersicht**^① wählen sie im Kombinationsfeld **Auswahl**^② für die zu überprüfende Domäne die Option **Zone bearbeiten** aus.



4. Die Ansicht wechselt automatisch in den Bereich **Zone Bearbeiten**.

Eingehendes Messaging für die Microsoft Online
Services von Vodafone aktivieren



Anbieter: hosting.verio.de
Paket: Mail Account

5. Ändern Sie beim bestehenden MX-Record die Priorität in der Spalte **Spec**¹ von „1st“ nach „2nd“
6. Tragen Sie in einer Freien Zeile in der Spalte **Name**² ihre Domäne, im Beispiel „vfdusbpos8.de.“, ein.
7. In der Spalte **Ttl**³ tragen Sie den Standardwert „86400“ ein, bei **Type**⁴ wählen Sie die Option **MX** aus.
8. In der letzten Spalte **Spec**⁵ wird im Kombinationsfeld als Priorität „1st“ festgelegt, im **Textfeld**⁶ wird der MX-Server „mail.global.frontbridge.com.“ eingetragen.

Name	Ttl	Class	Type	Spec
<input type="text" value="vfdusbpos8.de."/>	<input type="text" value="86400"/>	IN	NS	<input type="text" value="ns13.verio.de."/>
<input type="text" value="vfdusbpos8.de."/>	<input type="text" value="86400"/>	IN	NS	<input type="text" value="ns12.verio.de."/>
<input type="text" value="vfdusbpos8.de."/>	<input type="text" value="86400"/>	IN	MX	<input type="text" value="2nd"/> <input type="text" value="mail-fwd.verio.de."/>
<input type="text" value="www.vfdusbpos8.de."/>	<input type="text" value="86400"/>	IN	MX	<input type="text" value="1st"/> <input type="text" value="mail-fwd.verio.de."/>
<input type="text" value="ms44166587.vfdusbpos8.de."/>	<input type="text" value="86400"/>	IN	CNAME	<input type="text" value="RED002.mail.emea.microsoftonline.c"/>
<input type="text" value="vfdusbpos8.de."/>	<input type="text" value="86400"/>	IN	A	<input type="text" value="213.198.107.19"/>
<input type="text" value="ftp.vfdusbpos8.de."/>	<input type="text" value="86400"/>	IN	A	<input type="text" value="213.198.107.19"/>
<input type="text" value="smtp.vfdusbpos8.de."/>	<input type="text" value="86400"/>	IN	A	<input type="text" value="213.198.107.19"/>
<input type="text" value="webmail.vfdusbpos8.de."/>	<input type="text" value="86400"/>	IN	A	<input type="text" value="213.198.107.19"/>
<input type="text" value="www.vfdusbpos8.de."/>	<input type="text" value="86400"/>	IN	A	<input type="text" value="213.198.107.19"/>
<input type="text" value="vfdusbpos8.de."/>	<input type="text" value="86400"/>	IN	MX	<input type="text" value="1st"/> <input type="text" value="mail.global.frontbridge.com."/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	IN		<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	IN		<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	IN		<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	IN		<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	IN		<input type="text"/>

9. Klicken Sie auf **Weiter**⁷. Die Ansicht wechselt nach **DNS-Records wurden verifiziert**, überprüfen Sie hier die Änderungen und klicken zur Bestätigung auf **Speichern**.
10. Bitte beachten Sie, dass es bis zu 24 Stunden dauern kann, bis die Änderungen für Sie wirksam werden.

Sämtliche geistige Eigentumsrechte verbleiben bei Vodafone, Microsoft® bzw. deren Lizenzgeber. Es ist nicht gestattet, die Dokumente zu kopieren, zu verändern oder anhand des Originals nachzuahmen. Sie dürfen die Dokumente nicht an Dritte weitergeben oder Dritten sonst eine Nutzung ermöglichen, es sei denn die dritte Partei ist dazu im Rahmen eines Vertrags über die Nutzung des Microsoft® Online Services von Vodafone berechtigt. Dieses Dokument wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Gleichwohl kann keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Sie übernehmen die alleinige Verantwortung dafür, umsichtige und angemessene Maßnahmen zur Datensicherung und zum Schutz Ihrer Daten vor Datenverlust durchzuführen. Die Vodafone D2 GmbH haftet auf Schadenersatz – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit von Vodafone D2, ihren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen sowie bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Bei schuldhafter – weder vorsätzlicher noch grob fahrlässiger – Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung begrenzt auf den Ersatz des vertragstypischen, vorhersehbaren Schadens bis zu einer Höhe von maximal 5.000,00 €. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht für von Vodafone D2, ihren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen schuldhaft verursachten Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Die Marken, Abbildungen und Symbole der Microsoft®-Familie sind ausschließliches Eigentum und Warenzeichen von Microsoft® und lizenziert. Die Marken, Abbildungen und Symbole der NTT Europe Online sind ausschließliches Eigentum und Warenzeichen von NTT Europe Online und lizenziert.