

CallYa-Handy mit SIM-Lock entsperren

So nutzen Sie Ihr CallYa-Handy mit anderen SIM-Karten

SIM-Lock bedeutet, dass Ihr CallYa-Handy an Ihre CallYa-Karte gebunden ist. Wollen Sie Ihr Handy mit einer anderen SIM-Karte nutzen? Dann entfernen Sie den SIM-Lock.

Sie brauchen dazu den **Entsperr-Code** für Ihr CallYa-Handy. Sie bekommen den Code entweder **nach 24 Monaten kostenlos** oder schon vorher gegen eine **Freikauf-Pauschale von 100 Euro**.

Wichtig: Die Bindung zwischen CallYa-Handy und CallYa-Karte gilt nur für Ihr CallYa-Handy. Ihre CallYa-Karte können Sie mit jedem anderen Handy nutzen.

Vorteil

Sie können Ihr CallYa-Handy auch mit einer anderen SIM-Karte nutzen.

Preis

- Sie können den SIM-Lock **24 Monate nach Kaufdatum kostenlos** entfernen.
- Oder Sie entfernen den SIM-Lock **vorher** für eine **Freikauf-Pauschale von 100 Euro**.

So funktioniert's

[mehr auf Seite 2](#)

- Fragen Sie den Entsperr-Code Ihres Handys auf vodafone.de/entsperren ab oder rufen Sie die **0172 2290 229** an.
Wichtig: Sie brauchen dafür die **IMEI-Nummer** Ihres Handys.
- Geben Sie den Entsperr-Code in Ihr Handy ein, um den SIM-Lock zu entfernen.
Die Entsperr-Anleitung für Ihr CallYa-Handy finden Sie in diesem Dokument ab [Seite 4](#).

Viel Spaß mit unseren Services!

Ihr Vodafone-Team



Tip: Alles drin, in der MeinCallYa-App: Behalten Sie den Überblick über Ihr Guthaben und laden Sie es direkt in der App auf. Oder wechseln Sie bequem Ihren Tarif und buchen Sie Optionen. Einfach vodafone.de/app in den Browser Ihres Smartphones oder Tablets eingeben und die App herunterladen.

So funktioniert's

Nach 24 Monaten entfernen Sie den SIM-Lock Ihres CallYa-Handys kostenlos so:

1. Gehen Sie auf vodafone.de/entsperren, klicken Sie auf CallYa und geben Sie die **IMEI-Nummer** Ihres Handys ein.
2. Klicken Sie auf **Absenden**.
3. Der **Entsperr-Code** für Ihr Handy wird Ihnen angezeigt. Notieren Sie den Entsperr-Code.
4. Legen Sie eine **andere SIM-Karte** in Ihr Handy und schalten Sie es ein.
5. **Sie finden die Entsperr-Anleitung ab Seite 4.** Folgen Sie der Anleitung und geben Sie den Entsperr-Code ein.
6. Sie haben Ihr CallYa-Handy jetzt **entsperrt** und können es mit anderen SIM-Karten nutzen.

Vor den 24 Monaten entfernen Sie den SIM-Lock so:

1. Füllen Sie den **Freikauf-Auftrag** auf [Seite 3](#) aus.
2. Laden Sie **100 Euro Freikauf-Pauschale** auf Ihr CallYa-Konto, auf vodafone.de/aufladen oder per CallNow-Karte.
3. Schicken Sie den ausgefüllten Freikauf-Auftrag per Post an Vodafone GmbH, Kundenbetreuung, 40875 Ratingen oder per Fax an **02102 98 65 75**

Wenn wir Ihren Auftrag haben, buchen wir die Freikauf-Pauschale von Ihrem CallYa-Konto ab. Ungefähr 3 Tage später können Sie Ihren Entsperr-Code im Internet abrufen.

4. Gehen Sie auf vodafone.de/entsperren, klicken Sie auf CallYa und geben Sie die **IMEI-Nummer** Ihres Handys ein.
5. Klicken Sie auf **Absenden**.
6. Der **Entsperr-Code** für Ihr Handy wird Ihnen angezeigt. Notieren Sie den Entsperr-Code.
7. Legen Sie eine **andere SIM-Karte** in Ihr Handy und schalten Sie es ein.
8. **Sie finden die Entsperr-Anleitung ab Seite 4.** Folgen Sie der Anleitung und geben Sie den Entsperr-Code ein.
9. Sie haben Ihr CallYa-Handy jetzt **entsperrt** und können es mit anderen SIM-Karten nutzen.

Außerdem können Sie den Entsperr-Code kostenlos unter **0172 229 0 229** abrufen. Halten Sie auch dafür die **IMEI-Nummer** Ihres CallYa-Handys bereit.

1. Rufen Sie mit Ihrem CallYa-Handy und Ihrer CallYa-Karte die **0172 229 0 229** an.
2. Wählen Sie **Entsperr-Code abfragen**.
3. Geben Sie die **IMEI-Nummer** Ihres CallYa-Handys ein.
4. **Notieren Sie sich den Entsperr-Code.**

Wichtig: Geben Sie die **IMEI-Nummer immer korrekt** ohne Bindestriche und Leerzeichen ein. Sonst bekommen Sie einen falschen Entsperr-Code.

Übrigens: **IMEI** (International Mobile Equipment Identify) ist die 15-stellige Gerätenummer Ihres Handys. Sie finden die Nummer auf dem Typenschild unter dem Akku und auf der Original-Verpackung. Oder Sie lassen sich die Nummer auf Ihrem Handy anzeigen: Geben Sie dazu einfach ***#06#** über die Handy-Tastatur ein.

Wollen Sie Ihr Handy vor Ablauf der 24 Monate gegen die Freikauf-Pauschale von 100 Euro entsperren?

Dann füllen Sie bitte diesen Auftrag aus, unterschreiben Sie ihn und schicken sie ihn an:

Vodafone GmbH
Kundenbetreuung
40875 Ratingen

Oder per Fax an: 02102 98 65 75

Ja, ich möchte mein CallYa-Handy entsperren.

Meine CallYa-Nummer 01 /

Meine Adresse:

Frau Herr Firma

Name, Vorname, Geburtsdatum, Firma, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, E-Mail

Mein CallYa-Handy

IMEI-Nummer, 15-stellig:

Hersteller und Modell:

Ort, Datum, Firmenstempel / Unterschrift

Geben Sie bitte eine Rufnummer an, unter der wir Sie zu den üblichen Geschäftszeiten erreichen:

/

Entsperr-Anleitung für Ihr CallYa-Handy

Jedes Handy hat ein anderes Menü. Deshalb funktioniert auch die Entsperrung bei jedem Handy anders.

Wie Sie Ihr Handy entsperren, sehen Sie in dieser Liste.

Wichtig: Geben Sie die Tasten-Kombinationen und die *- und #-Zeichen **genau wie beschrieben** ein. Achten Sie auf die Reihenfolge. Wenn Sie den Entsperr-Code 5-mal hintereinander falsch eingeben, wird Ihr CallYa-Handy automatisch dauerhaft gesperrt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte unter **0172 229 0 229** ans CallYa-Team.

| Hersteller und Modell | Entsperr-Anleitung |
|-----------------------|--|
| Acer | |
| Liquid Mini | <ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: PIN zur Entsperrung des SIM-Netzwerks 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie die Eingabe |
| Alcatel | |
| One Touch Club | <ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: Netz-Code? 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie mit OK |
| BlackBerry | |
| 8520 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: Keine gültige SIM-Karte. 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie mit OK |
| LG | |
| A100 | <p>Mit der eingelegten, erlaubten SIM-Karte in Ihrem CallYa-Handy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schalten Sie das Handy ein und warten Sie, bis es Netz hat 2. Geben Sie 2945##100# ein 3. Öffnen Sie das Menü 4. Wählen Sie Einstellungen 5. Wählen Sie Sicherheit 6. Wählen Sie SIM-Lock 7. Geben Sie den Entsperr-Code ein 8. Bestätigen Sie mit OK |
| GS101 | <p>Mit der eingelegten, erlaubten SIM-Karte in Ihrem CallYa-Handy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Schalten Sie das Handy ein und warten Sie, bis es Netz hat 10. Geben Sie 2945##101# ein 11. Öffnen Sie das Menü 12. Wählen Sie Einstellungen 13. Wählen Sie Sicherheit 14. Wählen Sie SIM-Lock 15. Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein 16. Bestätigen Sie mit OK |
| GS290 | <p>Mit der eingelegten, erlaubten SIM-Karte in Ihrem CallYa-Handy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schalten Sie das Handy ein und warten Sie, bis es Netz hat 2. Gehen Sie auf Menü > Anrufen und geben Sie ein: 2945##290# 3. Wählen Sie Unlock USIM 4. Wählen Sie Network unlock und geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein 5. Bestätigen Sie mit OK |
| KP100, KP230, GB 102 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: Erlaubte SIM einlegen 3. Drücken Sie mit der rechten Funktionstaste Entsperr. 4. Die Meldung SIM-Lock erscheint 5. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein |

| Hersteller und Modell | Entsperr-Anleitung |
|---|--|
| KS 360 | <p>Mit der eingelegten, erlaubten SIM-Karte in Ihrem CallYa-Handy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gehen Sie auf Menü > Anrufen und geben Sie ein: 2945##71001# 2. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein 3. Bestätigen Sie mit OK |
| KP 500 | <p>Mit der eingelegten, erlaubten SIM-Karte in Ihrem CallYa-Handy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schalten Sie das Handy ein und warten Sie, bis es Netz hat 2. Gehen Sie auf Menü > Anrufen und geben Sie ein: 2945##71001# 3. Wählen Sie UnLock USIM 4. Wählen Sie Network Lock und geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein 5. Bestätigen Sie mit OK <p>Ohne SIM-Karte im Handy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schalten Sie das Handy ein 2. Gehen Sie auf Menü > Anrufen und geben Sie ein: 2945##71001# 3. Wählen Sie UnLock USIM 4. Wählen Sie Network Lock 5. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein 6. Bestätigen Sie mit OK |
| P350 | <p>Mit der eingelegten, erlaubten SIM-Karte in Ihrem CallYa-Handy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schalten Sie das Handy ein und warten Sie, bis es Netz hat 2. Gehen Sie auf Menü > Anrufen und geben Sie ein: 2945##350# 3. Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie mit OK <p>Ohne SIM-Karte im Handy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schalten Sie das Handy ein 2. Gehen Sie auf Menü > Anrufen und geben Sie ein: 2945##350# 3. Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie mit OK |
| T500 | <p>Mit der eingelegten, erlaubten SIM-Karte in Ihrem CallYa-Handy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schalten Sie das Handy ein und warten Sie, bis es Netz hat 2. Gehen Sie auf Menü > Anrufen und geben Sie ein: 2945##500# 3. Wählen Sie UnLock USIM 4. Wählen Sie Network Lock und geben Sie den Entsperr-Code ein 5. Bestätigen Sie mit OK |
| Motorola C200, C975, C980, E770v, K3, V3, V6, V180, V525, V975, V980, V1050 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: Subsidy-Kennwort eingeben 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie mit OK |
| C115/116 | Anleitung wie beim C200, C975, C980, ... Display-Anzeige: Ersatzpasswort |
| C118, C139 | Anleitung wie beim C200, C975, C980, ... Display-Anzeige: Subsidy-Kennwort oder Geräte-Sperr-Code |
| C121, C123, C140 | Anleitung wie beim C200, C975, C980, ... Display-Anzeige: Subsidy-Kennwort |
| C450 | Anleitung wie beim C200, C975, C980, ... Display-Anzeige: Gültige SIM einlegen |
| F3 | Anleitung wie beim C200, C975, C980, ... Display-Anzeige: Prompt Gesperrt (voice prompt Subsidy Code eingeben) |
| T191 | Anleitung wie beim C200, C975, C980, ... Display-Anzeige: Code eingeben |
| T2288 | Anleitung wie beim C200, C975, C980, ... Display-Anzeige: Jetzt Spezial-Code eingeben |
| U9 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein |

| Hersteller und Modell | Entsperr-Anleitung |
|---|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. Display-Anzeige: Subsidy-Sperre 3. Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie mit OK |
| W156, W180, W208, W220, W230, W379v | Anleitung wie beim C200, C975, C980, ... Display-Anzeige: Subsidy-Passwort |
| Z8 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: Warnung Netzbetreiber-Sperr-Code ist aktiviert Drücken Sie auf Weiter 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein – mit **057* gelangen Sie zur Entsperr-Code-Eingabe |
| Nokia | |
| 3200, 3210, 3310, 3410, 3510i, 5110, 5210 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: SIM-Karte nicht angenommen, SIM ungültig oder Telefonfunktion eingeschränkt 3. Geben Sie den 12-stelligen Entsperr-Code so ein: #pw+<Entsperr-Code># <p>Hinweise: Um ein p zu wählen, drücken Sie 3-mal die Sternchen-Taste (*) Um ein w zu wählen, drücken Sie 4-mal die Sternchen-Taste (*) Um ein + zu wählen, drücken Sie 2-mal die Sternchen-Taste (*)</p> |
| Lumia 520, Lumia 620, 1208, 1600, 1616, 1650, 1661, 1800, 2220, 2310, 2600, 2600 classic, 2610, 2630, 2690, 2730, 3100, 5140i, 6030, 6230i, 6234, 6300, 6303i | <ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein. 2. Display-Anzeige: SIM ungültig, Benutzung des Telefons eingeschränkt oder Telefon beschränkt 3. Drücken Sie den linken Softkey Aufheben. 4. Geben Sie den Entsperr-Code so ein: #pw+<Entsperr-Code>+7# 5. Bestätigen Sie mit OK. <p>Hinweise: Um ein p zu wählen, 3x die Sternchen-Taste (*) drücken. Um ein w zu wählen, 4x die Sternchen-Taste (*) drücken. Um ein + zu wählen, 2x die Sternchen-Taste (*) drücken.</p> |
| 3510 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein. 2. Display-Anzeige: Telefon eingeschränkt 3. Drücken Sie den linken Softkey Löschen. 4. Geben Sie den Entsperr-Code so ein: #pw+<Entsperr-Code># 5. Bestätigen Sie mit OK. <p>Hinweise: Um ein p zu wählen, 3x die Sternchen-Taste (*) drücken. Um ein w zu wählen, 4x die Sternchen-Taste (*) drücken. Um ein + zu wählen, 2x die Sternchen-Taste (*) drücken.</p> |
| Philips | |
| Savvy, Savvy Vogue, Azalis 288 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: PCK 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein und bestätigen Sie per Softkey |
| Sagem | |
| MC930, MC939, MW930, MW3026 Load-a-Game, MY-3026 Load-a-Game, MY-V55, MY-V56, MY-V65, MY-V75, MY-X1 Trio, MY-X3, MY-X5, MY-X5m, MY-X6, MY-X2-2, MY-400V, MY-201X, MY-210X, MY-411V, MY-511X | <ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: SIM locked 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie die Entsperrung |
| MC922 | Anleitung wie beim MC930, MC939, MW930, ... Display-Anzeige: SIM-Sperre |
| MY-V85 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: SIM nicht zulässig 3. Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein |

| Hersteller und Modell | Entsperr-Anleitung |
|--|--|
| | 4. Bestätigen Sie per Softkey |
| Samsung | |
| Galaxy S3 mini (GT-I8190) | <ol style="list-style-type: none"> Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy Das Handy fordert Sie auf, den Entsperr-Code einzugeben Tippen Sie auf das Eingabefeld und geben Sie den Entsperr-Code ein Tippen Sie auf Entsperren |
| SGH-Z500, SGH-Z140V, SGH-ZV10, SGH-ZV140, SGH-Z500V | <ol style="list-style-type: none"> Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein Display-Anzeige: Ungültige SIM. Untergruppensperre oder Netzsperr --- Passwort Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein Bestätigen Sie mit OK (Softkey) |
| C3350 | <ol style="list-style-type: none"> Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein Display-Anzeige: Ungültige SIM-Karte Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code so ein: #0121*<Entsperr-Code># Bestätigen Sie die Entsperrung |
| E1150, S3650 | <ol style="list-style-type: none"> Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein Display-Anzeige: Provider-Sperre Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein Bestätigen Sie mit OK (Softkey) Wichtig: Sie müssen den Entsperr-Code 2-mal eingeben |
| SGH-X640 | <ol style="list-style-type: none"> Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein Display-Anzeige: Provider-Sperre Passwort eingeben Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein Bestätigen Sie mit OK (Softkey) |
| SGH-M110, SGH-M220 | <ol style="list-style-type: none"> Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein Display-Anzeige: Provider-Sperre Passwort eingeben Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein Bestätigen Sie mit OK (Softkey) Wichtig: Sie müssen den Entsperr-Code 2-mal eingeben |
| SGH-E250V | <ol style="list-style-type: none"> Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein Display-Anzeige: Netzsperr Provider-Sperre Geben Sie den Entsperr-Code ein Bestätigen Sie mit Softkey |
| SGH-X660 | <ol style="list-style-type: none"> Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein Display-Anzeige: Bitte richtige SIM einlegen Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code so ein: #0111*<Entsperr-Code># Bestätigen Sie die Entsperrung |
| SGH-D900i, F480i, E1170, S3410, SGH-J700 | <ol style="list-style-type: none"> Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein Display-Anzeige: Netzsperr Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein Bestätigen Sie mit OK (Softkey) Wichtig: Sie müssen den Entsperr-Code 2-mal eingeben |
| SGH-X150, SGH-X160, QBowl, SGH-X510, C260, C300, M300V | <ol style="list-style-type: none"> Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein Display-Anzeige: SIM ungültig oder Falsche Karte Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code so ein: #0111*<Entsperr-Code># Bestätigen Sie die Entsperrung |
| B2100V | Anleitung wie beim SGH-Z500, SGH-Z140V, ... Display-Anzeige: Netzsperr --- Passwort Wichtig: Sie müssen den Entsperr-Code 2-mal eingeben |
| E1080, E1310V | Anleitung wie beim SGH-Z500, SGH-Z140V, ... Display-Anzeige: Provider-Sperre --- Passwort Wichtig: Sie müssen den Entsperr-Code 2-mal eingeben |
| S3370, S3110 | Zum vollständigen Entsperren müssen Sie 2 Codes eingeben. Bei der Anzeige der Codes im Internet sind die beiden Codes durch // getrennt. Dabei ist der erste Code der NCK für Netzsperr und der zweite Code der SCK für Providersperre.* <ol style="list-style-type: none"> Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein Display-Anzeige: Netzsperr |

| Hersteller und Modell | Entsperr-Anleitung |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 3. Geben Sie den 8-stelligen NCK Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie mit OK (Softkey) 5. Display-Anzeige: Provider-Sperre 6. Geben Sie den 8-stelligen SCK Entsperr-Code ein 7. Bestätigen Sie mit OK (Softkey) <p>* Zeigt das Handy nur die Provider-Sperre an, bleibt es nach der Eingabe des SCK-Codes auf Vodafone gelockt.</p> |
| S5369 Galaxy y | <ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy 2. Das Handy fordert Sie auf, den Entsperr-Code einzugeben 3. Geben Sie den Entsperr-Code ein und bestätigen Sie die Eingabe |
| S5260 Star II | <ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy 2. Das Handy fordert Sie auf, den Entsperr-Code einzugeben 3. Tippen Sie auf das Eingabefeld und geben Sie den Entsperr-Code ein 4. Tippen Sie auf Fertig und dann auf Freigeben |
| Sharp | |
| GX15 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: Entsperrten PCK eingeben 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie mit OK (Softkey) |
| Sendo | |
| SV 663 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: SIM locked 3. Geben Sie den Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie die Eingabe |
| Siemens | |
| A31, A35, A50, A52, A55, A57, A65, A70, C28, C35i, C45, C55, C60, C72v, CF110, CV65, M35i, M50 Load-a-Game | <ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: Gerät gesperrt oder Subset-Code 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code so ein: *#0004*<Entsperr-Code># 4. Bestätigen Sie die Entsperrung |
| Sony | |
| C1, CD5 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: Karten-Bindung 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code so ein: *#7465625*99*<Entsperr-Code># 4. Bestätigen Sie die Entsperrung |
| Sony Ericsson | |
| T200, T290i, T610 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: Richtige SIM-Karte einlegen 3. Geben Sie ein: Linke Cursor-Taste**Linke Cursor-Taste 4. Display-Anzeige: Personalisiert mit MNC2 NSCK 5. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein 6. Bestätigen Sie mit OK (Softkey) |
| V600i | <ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: Richtige SIM-Karte einlegen 3. Geben Sie ein: Linke Cursor-Taste**Linke Cursor-Taste 4. Display-Anzeige: Personalisiert mit MNC2 NSCK 5. Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein 6. Bestätigen Sie mit OK (Softkey) |
| Sony Ericsson | |
| J100 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: OPERATORKENNW 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie die Entsperrung mit OK (Softkey) |
| J110i, J132, T250i, W205, W302 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: Richtige SIM-Karte einlegen |

| Hersteller und Modell | Entsperr-Anleitung |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 3. Geben Sie ein: Linke Cursor-Taste**Linke Cursor-Taste 4. Display-Anzeige: Personalisiert mit MNC2 ESL 5. Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein 6. Bestätigen Sie mit OK (Softkey) |
| T303, W100i | <ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein. 2. Display-Anzeige: Richtige SIM-Karte einlegen 3. Geben Sie ein: Linke Cursor-Taste**Linke Cursor-Taste 4. Display-Anzeige: Netz 5. Wählen Sie: Netz 6. Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein 7. Bestätigen Sie mit OK (Softkey) 8. Schalten Sie das Handy aus und wieder ein |
| W200i | <ol style="list-style-type: none"> 9. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 10. Display-Anzeige: Richtige SIM-Karte einlegen 11. Geben Sie ein: Linke Cursor-Taste**Linke Cursor-Taste 12. Display-Anzeige: Personalisiert mit MNC2 > Netz wählen > NCK 13. Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein 14. Bestätigen Sie mit OK (Softkey) |
| CK15i, WT13i | <ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: Richtige SIM-Karte einlegen 3. Geben Sie ein: #987654321# 4. Display-Anzeige: Netzbereich Code-Eingabe 5. Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein 6. Bestätigen Sie mit OK (Softkey) |
| X8 (E15i) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: Enter PIN to Unlock the Net-Lock 3. Geben Sie den Entsperr-Code ein |
| Trium | |
| Astral und Galaxy, Geo-@, Mars Standard, Mars Load-a-Game, Neptune Standard, Neptune Load-a-Game | <ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: Falsche SIM: Tel. gesperrt oder Ungültige SIM 3. Halten Sie die Sternchentaste gedrückt und geben Sie 574243 ein 4. Display-Anzeige: NS entsperren: Ja/Nein? 5. Wählen Sie: Ja 6. Geben Sie nun den 8-stelligen Entsperr-Code 7. Bestätigen Sie die Entsperrung |
| Vodafone | |
| 125, 225, 226, 236 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: Netzwerk-Entsperr-Code 3. Geben Sie den 8- oder 12-stelligen Entsperr-Code 4. Bestätigen Sie die Entsperrung |
| 235 Leo | <ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: SIM-Karte kann nicht verwendet werden 3. Gehen Sie ins Menü und geben Sie den Entsperr-Code ein |
| 227, 228, 225 refresh, 246, 255 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: Sie müssen Ihr Gerät entsperren, um die aktuelle SIM-Karte benutzen zu können. Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber. 3. Drücken Sie OK 4. Geben Sie den 8- oder 12-stelligen Entsperr-Code ein 5. Bestätigen Sie Eingabe 6. Starten Sie Ihr Handy neu |
| Vodafone | |
| 332, 710 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: NCK-Code eingeben 3. Drücken Sie den linken Softkey NCK 4. Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein 5. Bestätigen Sie die Entsperrung mit OK (linker Softkey) |

| Hersteller und Modell | Entsperr-Anleitung |
|-------------------------------|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 6. Sie sehen die Meldung: SIM-LOCK deaktiviert, Neu starten? Bestätigen Sie mit JA (linker Softkey). Bei Nein wird der eingegebene Code verworfen und die Eingabemaske wird wieder angezeigt. |
| 547 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: ungültige SIM 3. Drücken Sie auf Suchen 4. Geben Sie den 12-stelligen Entsperr-Code ein |
| 550, 553 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Entfernen Sie die SIM-Karte aus dem Handy 2. Geben Sie *983*8284# und danach das Kennwort ein 3. Geben Sie den 12-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie die Eingabe 5. Starten Sie das Handy neu |
| 534, 541 (2G Touch), 555, 958 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: Netz-Code? 3. Geben Sie den Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie die Eingabe |
| 725 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: SIM nicht erlaubt 3. Drücken Sie den linken Softkey NCK 4. Geben Sie den 15-stelligen Entsperr-Code 5. Bestätigen Sie die Entsperrung mit OK (linker Softkey) 6. Sie sehen die Meldung: SIM-LOCK deaktiviert, Neu starten? Bestätigen Sie mit JA (linker Softkey). Bei Nein wird der eingegebene Code verworfen und die Eingabemaske zurückgekehrt. |
| 858 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: SIM Netzsperr-Code eingeben 3. Aktivieren Sie das Eingabefeld mit dem Finger 4. Geben Sie den 15-stelligen Entsperr-Code ein 5. Bestätigen Sie mit OK (linker Softkey) 6. Ihr Handy wird neu gestartet |
| Smart Tab 7/10 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: Unlock Code entry prompt 3. Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie die Eingabe 5. Starten Sie das Handy neu |